









Sömmand:


1. Sy ihop fickspegel & yttre fickpåse (båda rätsidorna upp mot dig, fickans sömsmän inåvikt, sy prickfall 3 stygn/cm (obl.35/2). Vik sedan vid fickspegels överkant och sy de 3 horisontella prickstickningsraderna 3 stygn/cm (obl.35/2) genom båda lager. Sy ej förstärkningarna.
- Fickmarkeringens nedkant ska ligga mot fickans nedkant på framstyckets mönster, rita av.
- Fickspegelns nedkant sys mot nedre linjen av markeringen, rätta mot räta, efterstygn. Inre fickans överkant mot övre linjen på samma sätt.
- Klipp upp framstycket längs med mittlinjen av markeringen, ut i hörnen. Vänd in fikan.
- Vik in kortsidans sömsmän mellan söm och fickspegels överkant, kasta fast på framstycket med fällstygn 4 stygn/cm (obl.35/2). Sy prickstickningsförstärkningarna 3 stygn/cm (obl.35/2) genom alla lager.
- Sy ihop fickpåsen med efterstygn 3 stygn/cm (obl.35/2).
- Sy sömmen F-G i framstyckets yttertyg, efterstygn 3-4 stygn/cm (obl.35/2). Pressa öppen. Sy mitt bak på bakstyckets yttertyg på samma sätt.
3. Träckla ihop västens framstycke (yttertyg och foder). Gör samma på bakstycket.
4. Sy ihop sidosömmar D-E samt axelsömmar B-C. Framstyckets yttertyg mot bakstyckets, efterstygn 3-4 stygn/cm (obl.35/2). Pressa öppna. Fodret lämnas fritt.
5. Vik in sömsmänen runt om på västens framstycke & bakstycke där du ska sy prickfall (både yttertyg och foder). Träckla.
6. Sy yttre kragens söm mitt bak med efterstygn, pressa öppen. Lägg mellanlägget mot avigan, träckla fast.
- Sy ihop inre & yttre kragen rätta mot räta med efterstygn 3-4 stygn/cm (obl.35/2), lämna öppet A-A. Klipp ned sömsmän till ca 5 mm och vänd rätt, pressa. Sy de horisontella prickstickningsraderna 3 stygn/cm (obl.35/2).
- Sy fast yttre kragen A-A i västens yttertyg, efterstygn 3-4 stygn/cm (obl.35/2), rätta mot räta. Pressa sömsmänen in i kragen.
- Sömsmänen sträcka B-B på insidan av kragen viks in och ligger ovanpå bakstyckets foder, sy fällstygn 3 stygn/cm (obl.35/2). Resten lämnas övikt.
- Sy de vertikala prickstickningsraderna 3 stygn/cm (obl.35/2) på kragen.
7. Vik in sömsmänen på framstyckets foder A-B, B-C & D-E, sy fast över kragen A-B samt över bakstyckets foder B-C & D-E. Fällstygn 3 stygn/cm (obl.35/2).
8. Sy prickfall 3 stygn/cm (obl.35/2) runt ärmhälen samt nedkant/framkant/överkant av västen enligt mönster. Sy från avigan.
9. Sy knäpphåll, knäpphållstygn 10 stygn/cm (obl.35/2). Sy först längsidorna & tränasa, yttre kortsidan, sedan 4 knäppållsstygn vid inre kortsidan.
10. Sy i knäpparna (obl. 20/2).
11. Ta bort träckeltråd.



Bild på originalets yttertyg



Bild på originalets foder (fram)



SNEDRANDIG MANSVÄST
Från Jäderfors, Ovanåsjö socken

Västen är från Anna Niklason, Jäderfors No3, Ovansjö socken
 Finns hos: Ovansjö hembygdsförening
 Västen har identifikationsnummer: xos 1511

Mönstret är uppritat sett från utsidan av västen

OBS! Mönstrets storlek enligt original
Lägg till 1 cm sömsmån överallt om inget annat anges

