

2)

Pinnband:

Varp: 6 blå trådar (samma nyans som flätade bandet)

10 röda trådar - " -

10 gröna trådar. Ljusa ungefär den nyans
man får när man färgar
med vasstoppar

Först upplockningen på pinnar:

ovanför
pinnen
+ { 3 blå tr.
7 gröna
3 blå

13 trådar

{ 5 röda tr.
3 gröna
5 röda } under
pinnen

13 trådar



Det kan plocka båda banden samtidigt
och klippa av på mitten.


fläta 3x1.70

börja med 2 upp 1 ned
nästa varv 1 upp 1 ned


KAVELFRANS

Material Ullgarn Bergås stickgarn Extra
till fransgarnet
2-6 tr tillsammans
Ullgarn eller Knyppegarn till det som håller
ihop fransgarnet.
Kavel Trästicka 1-1,5 cm hög
min st. 30 cm hög


Denna typ av kavelfrans gör man ensam.




Gör en löpögla av fransgarnet .
(på skissen motsvarar det den tjocka
tråden) och tråden som binder frans-
garnet (den tunna tråden på skissen)



Lägg den tunna tråden över
tummen och bakom kaveln och
håll fast den inne i vänstra
handen.



Tag den tjocka tråden, lägg den
under tummen runt bakom kaveln
och håll fast den inne i handen.



Drag över den tunna tråden över
kavelns spets. Sträck och drag
åt trådarna.

Upprepa dessa moment.

För att förhindra att fransen skall
snurra sig som en spiral när man tar
av den från stickan, lägger man den
tjocka tråden varannan gång från
kavelns baksida och varannan gång
från framsidan.

När fransen har fått den längd som man önskar tar man bort den från
kaveln och syr fast den med efterstygn eller kaststygn direkt på
plagget eller på ett band.

För att få en tjock flossakant behöver man flera varv med kavelfrans
som man syr tätt intill varandra. Klipp upp öglorna när fransen är
fastsydd eller när den tas från kaveln.